

ドライバーソフトの完全削除方法

1.USBカメラをPCに接続してください。


2.ドライバーの削除

“スタート” → “コンピュータ”

コンピュータを右クリックすると右のようなメニューウィンドが開きますので“プロパティ”を選択します。

デバイスマネージャーを起動します。


この中でイメージングデバイスの直下にある500Mのドライバーを削除します。(下図参照)



3.残ファイルの削除

ドライバーソフトはアプリケーションソフトと異なり、システムファイルに近く、上記の方法で削除しても一部のファイルが残ります。

この残ファイルを完全削除する場合は専用の削除ファイルの起動が必要となります。



GR500DEL.bat を右クリックして管理者として実行を行ってください。

削除ソフトが自動で起動して残ファイルを削除します。

PCを再起動してください。

