

USB3.0 カメラ DN シリーズの最新カメラドライバのインストール方法

①現在 PC にインストールされているドライバをアンインストールします。

アプリ一覧より ICube and 3ICube Cam Driver (version 名)を選択し、アンインストールを行ってください。



②最新ドライバーのインストールを行います。


"Windows [2.0.5.8]⇒03_Driver⇒x64⇒setup.exe を実行し、画面に沿ってインストールを行ってください。

③カメラを PC に接続します。

1. デバイスマネージャーを開きます、

2. 一覧の中からイメージングデバイス内の

「NET iCube_Cam Device USB30」を右クリックし、「ドライバーの更新」を選択します。



3. 「コンピューターを参照してドライバーを検索」を選択します。




4. 「コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します」を選択します。

次の場所でドライバーを検索します:

C:\Users\SHODENSHA\Desktop\Windows [2.0.5.8]\03_Driver\x64

参照(R)...

☒ サブフォルダーも検索する(I)



5. ディスク使用をクリックします。

← ドライバーの更新 - NET ICube_Cam Device USB30

このハードウェアのためにインストールするデバイスドライバーを選択してください。

ハードウェア デバイスの製造元とモデルを選択して [次へ] をクリックしてください。インストールするドライバーのディスクがある場合は、[ディスク使用] をクリックしてください。

☒ 互換性のあるハードウェアを表示(C)

モデル


- NET ICube_Cam Device USB30
- NET ICube_Cam Device USB30

このドライバーはデジタル署名されています。
ドライバーの署名が重要な理由

ディスク使用(H)...

6. Windows [2.0.5.8]\03_Driver\x64

→ 「netks_usb_x64.inf」を参照して OK をクリックしてください。



ドライバー更新が正常に実施された場合



デバイスマネージャーでの表記

(警告アイコン がなくなります。)

