


## WIN10でインストール出来ない場合の対処法

取説通りの流れでインストール後、カメラが動作しない場合はインストールが上手く出来ておりません。  
デバイスマネージャーのイメージングデバイスにGR300Wに！マークが付いているかと思います。


その場合は一度アンインストール後に再度インストールを行っていただく必要があります。  
また再インストール時は前回インストールの際に選んだ”Driver”ではなく”SIGN”を選択しインストールとなります。




① まずはGR300Wの！マーク付きをアンインストールします。



② 上記写真のチェックを入れてアンインストールを実行ください。




③ アンインストール後CD内のDriverフォルダー内のUninstall内に左写真のUninstall.exeがございますので実行してください。



④ 上記のアンインストールが完了後は一度カメラのUSBケーブルを抜き5秒後に再度同じポートに挿してください。

⑤ 取説の流れで再度インストールとなるのですが今回は”Driver”ではなく”SIGN”フォルダーを選択しインストールをお願いいたします。



⑥ 上記”SIGN”にてインストール完了後、CD内の”SIGN”フォルダー内の”Reg”フォルダー内のSetup.exeを実行してください。

以上の流れで300万画素ドライバーはインストール完了となります。